

Laboratorio 2.1: Laboratorio L2TP/IPsec Server Mikrotik

Objetivo: Configurar un Túnel L2TP/IPsec server en su Router MikroTik.

Paso 1: En esta ocasión vamos a configurar un L2TP/IPsec server en nuestro MikroTik, para ello volvemos a la parte PPP, una vez allí nos dirigimos a la pestaña Interface y luego le damos al botón L2TP Server, se nos abrirá una nueva ventana donde vamos a configurar los siguientes campos: enabled: se activa esta casilla para habilitar el túnel, Default Profile: aquí procedemos a elegir nuestro profile si ya hemos creado uno si no dejarlo en default-encryption, Authentication: en esta opción solo seleccionamos Mschap2, Use IPsec: esta valr será igual a yes para habilitar IPsec en nuestro túnel, IPsec Secret: aquí escribimos nuestra contraseña que servirá como llave de encriptación y des encriptación para nuestros clientes Nota el password colocado en todos sus credenciales de seguridad deben ser Fuertes Por ejemplo: PliniO..!123!\$!!! etc, ver imagen 2.1

I CAP\$MAN	
🛲 Interfaces	
🧘 Wireless	Interface PPPoE Servers Secrets Profiles Active Connections L2TP Secrets
😹 Bridge	+ - V X A PPP Scanner PPTP Server SSTP Server L2TP Server OVPN Server PPPoE Scan Find
📫 PPP 🔫	Name ∠ Type Actual MTU L2 MTU Tx Rx Tx Packet (p/s) Rx Pack ▼
°ta Mesh	1 2TP Server
😇 IP 🗈 🗅	
🖉 MPLS 🛛 🗅	
🌌 Routing 🛛 🗅	Max MTU: 1450 Cancel
🎲 System 🗈	Max MRU: 1450 Apply
🙊 Queues	MBBU:
📄 Files	Keepalive Timeout: 30
📄 Log	Default Profile: default-encryption
🧟 Radius	May Sessions
🄀 Tools 🛛 🗅	A therefore a number of the sector of t
📰 New Terminal	0 items out of 1
🌀 Dude 🛛 🖻	
] Make Supout.rif	use IPsec: yes 🔻
🕢 Manual	IPsec Secret: Curso.123!!\$
🔘 New WinBox	
📕 Exit	Caller D Type: Ip address
_	

2.1

Canó Academy 2018 – Curso de VPN con Mikrotik – Todos los derechos reservados



Paso 2: una vez hecho el paso anterior, nos dirijimos a la pestaña Secrets una vez alli brimos nuestro anterior usuario creado para la pasada practica de PPTP o pueden crearce una nuevo a eleccion de ustedes, una vez dentro de la pestaña de configuracion vamos a configurar los valores como los vemos en al imagen 2.2, alli tendremos muy en cuenta la opcion Service que debe ser L2TP y el profile ver que sea el que usted configuro previamente para las conexiones VPN.

PPP	
Interface PPPoE Servers Secrets Profile	es Active Connections L2TP Secrets
🕈 🖃 🖉 🖉 PPPA	Authentication&Accounting
Name A Password Service Ca	PPP Secret <curso></curso>
· · · · · · · · · · · · · · · · ·	Name: Curso OK
•	Password: Curso!123!.\$
	Caller ID:
	Profile: default-encryption Comment
	Local Address: Copy
	Remote Address: 🔹 🔹 Remove
1 item	Routes:
	Limit Bytes In:
	Limit Bytes Out: 📉 🔻
	Last Logged Out: Aug/08/2018 12:51:21
	enabled

2.2



Paso 3: Ahora nos dirigimos a la parte de firewall y agregamos nuestra regla de input para aceptar el trafico entrante de los siguientes puertos **UPD 1701: L2TP, UDP: 500:** Usado por el protocolo **IPsec** y el **UDP: 4500**: usado por IPsec para manejar la encryptacion y el nateo de nuestro túnel L2TP/IPsec. Ver imagen 2.3,

Filter Ru	iles NAT	Mangle F	aw Service	Ports Connec	tions A	ddress Lists	Layer7	Firewall Rule <1701>		
+ -	•	× 🗆 '	🕜 🛛 OO Rea	et Counters	oo Rese	t All Counter	s	General Advanced Extra Action Statistics		ОК
#	Action	Chain	Src. Address	Dist. Address	Proto	Src. Port	Dist. Po	> Chain: input	F	Cancel
4	💢 drop	input							-	
;;; Poi	rt scan det	tection						Src. Address:	•	Apply
5	📑 add	input			6 (tcp)				_ ;	
;;; Do	s attack d	rop						Ust. Address:	^	Disable
6	🛛 🛇 tarpit	input			6 (tcp)				-	
;;; Do	s attack d	etect						> Protocol: 🗌 17 (udp) 🛛 🔻 🔺	⊾	Comment
7	📑 add	input			6 (tcp)				- I i	
;;; BL)	OQUEA D	URANTE 24 I	horas quien ha	ga 5 intentos se	eguidos d	e login SSH!		Src. Port:	•	Сору
8	💢 drop	input			6 (tcp)		22	D I D I D I 201	.	Bemove
9	📑 add	input			6 (tcp)		22	Ust. Port:		Tielliove
10	📑 add	input			6 (top)		22	Anu Port:	-	Reset Counters
;;; BL	OQUEA D	URANTE 24 I	horas quien ha	ga 5 intentos se	eguidos d	e login winbo	lsel			
11	💢 drop	input			6 (tcp)		8291	In. Interface:	-	Reset All Counters
12	📑 add	input			6 (tcp)		8291			
13	📑 add	input			6 (tcp)		8291	Out. Interface:	-	
14	📑 add	input			6 (tcp)		8291			
;;; Alle	w-SSTP							In Interface List:	-	
15	Vacc	input			6 (top)		443			
	nbox acce	s from WAN						Out. Interface List:	-	
16	Vacc	input			6 (top)		8291		_	
::: Alle	w VPN - F	PTP Server						Parkat Marke	-	
17	V acc.	input			6 (tep)		1723	Packet Mark:		
18	acc	input			47 (a			Connection Mark:	-	
::: Alle	w VPN - L	2TP/IPSec 9	ierver							
19	✓ acc.	input			17 íu		1701	Routing Mark:	-	
20	acc.	input			17 (u		500	-		
21	✓ acc	input			17 (u		4500	Routing Table:		



Seguridad a la Conexión L2TP/IPsec:

Paso 4: Ahora creamos una regla la cual nos permite hacer que los clientes **L2TP/IPsec** obligatoriamente se conecten al túnel utilizando encriptación **IPsec**, para ello crearemos una regla output especificando el protocolo y por cualquier puerto sea desde mi red o fuera de la misma. Ver imagen 2.4

Firewall Rule <>	
General Advanced Extra Action Statistics	ОК
Chain: output	Cancel
Src. Address:	Apply
Dist. Address:	Disable
> Protocol: 🗌 17 (udp) 🛛 ∓ 🔺	Comment
Src. Port:	Сору
Dst. Port:	Remove
Any. Port: 🗌 1701 🔺	Reset Counters
In. Interface:	Reset All Counters
Out. Interface:	
In. Interface List:	
Out. Interface List:	
2.4	



Paso 5: En la siguiente venta alojada en **Advanced** vamos a configurar la parte de **IPsec policy** donde le especificamos que el trafico saliente no encriptado por IPsec me lo envie a la siguiente acción que veremos en el siguiente paso. Ver imagen 2.5.

Firewall Rule <>	
General Advanced Extra Action Statistics	ОК
Src. Address List:	Cancel
Dst. Address List:	Apply
Layer7 Protocol: 📃 🔻	Disable
Carshark 📃 🖛	Comment
	Сору
	Remove
	Reset Counters
Per Connection Classifier:	Reset All Counters
Src. MAC Address:	
Out. Bridge Port:	
In. Bridge Port:	
In. Bridge Port List:	
Out. Bridge Port List:	
IPsec Policy: out 🗧 none ∓ 🔺	
TLS Host:	
Ingress Priority:	



Paso 6: y por ultimo le configuramos un **Action=reject**, esto me redirije el trafico que no use **IPsec** a una política por defecto de mikrotik llamada **icmp admin prohibited**, esto me indica que si una persona quiere loguearse solo por L2TP no podrá por lo que necesitara el secret, debido a que nuestro router solo acepta el trafico encriptado por IPsec. Ver imagen 2.6 y 2.7.

Firewall Rule <>	
General Advanced Extra Action Statistics	ОК
Action: reject	Cancel
	Apply
Log Prefix:	Disable
Reject With: icmp admin prohibited	Comment
▲	Сору
	Remove
	Reset Counters
	Reset All Counters



Firewall								
Filter Ru	les NAT	Mangle R	aw Service P	orts Connect	tions Address Lists	Layer7 Pro	tocols	
+ -	🕂 🗕 🖌 🔽 🍸 OO Reset Counters OO Reset All Counters							
#	Action	Chain	Src. Address	Dist. Address	Proto Src. Port	Dst. Port	In. Inter	
5	📑 add	input			6 (tcp)			
;;; Do:	s attack dro	op						
6	🛇 tarpit	input			6 (tcp)			
;;; Do:	s attack de	tect						
7	📑 add	input			6 (top)			
;;; BL0	DQUEA DU	JRANTE 24 h	oras quien hag	a 5 intentos se	guidos de login SSH	1!		
8	💢 drop	input			6 (top)	22		
9	📑 add	input			6 (top)	22		
10	📑 add	input			6 (top)	22		
;;;; BL0	DQUEA DU	JRANTE 24 h	oras quien hag	a 5 intentos se	guidos de login wint	lxox!		
11	💢 drop	input			6 (tcp)	8291		
12	📑 add	input			6 (tcp)	8291		
13	📑 add	input			6 (tcp)	8291		
14	📑 add	input			6 (top)	8291		
;;; Oul	tbound - Bl	ock L2TP with	nout IPsec					
15	💢 reject	output			17 (u			

2.7

Canó Academy 2018 – Curso de VPN con Mikrotik – Todos los derechos reservados



Laboratorio 2.2: Configuración de L2TP/IPsec Cliente en Mikrotik y Windows.

Objetivos: Configurar un L2TP/IPsec Client en Mikrotik y Windows.

Mikrotik:

Paso 1: A continuación procedemos a configurar nuestro cliente en el MikroTik como. Podemos ver en la imagen 2.8 nos dirigimos a la parte de configuración PPP-Interfaces damos click al signo de + y seleccionamos la opción L2TP client.





Paso 2: Ahora nos aparece la ventana de configuración en donde llenaremos los campos Connect To: dirección Publica de mi server, User, Password, y más adelante seleccionamos la casilla **Use IPsec** habilitando el uso del antes mencionado protocolo en nuestro túnel L2TP. Mas debajo en IPsec secret configuramos nuestra clave compartida o Pre-Share-Key, y permitimos el protocolo de autenticación **Mschap2**. Ver imagen 2.9.

PPP				
Interface PPPoE Servers Secrets Profiles Active Conn	ections I 2TP Secrets			
under the second secon	New Interface			
Name / Type Actual M	General DialOut Stat	tus Traffic		ОК В
	Connect To:	167.99.163.161		Cancel
	user:	Curso		Apply
	Password:	Cursol123!.\$	•	Disable
	Profile:	default-encryption	₹	Comment
	Keepalive Timeout:	60	▲	Сору
		Use IPsec		Remove
	IPsec Secret:	Curso.123!!\$		Torch
•		Allow Fast Path		_
0 items out of 5		Dial On Demand		
		Add Default Route		
	Default Route Distance:	1		
	Allow:	<mark>✓ mschap2</mark> mschap1 chappap		
	enabled runnir	ng slave S	Status:	

2.9



Paso 3: Como lo muestra la imagen 2.10, ya nuestro túnel L2TP/ipsec está establecido. En la ventana de la izquierda en la pestaña de Status podemos ver las informaciones que se agregaron tan pronto nos conectamos al túnel como el Encondig: esto nos muestra los protocolos de encriptación y autenticación que está usando nuestro túnel. Como podemos ver, este utiliza como protocolo de encriptación de información **cbc(aes)** + el protocolo de autenticación **hmac(sha256).** Más abajo nos muestra la IP entregada por nuestro server y la IP remota del mismo. Del otro lado en la ventana de logs podemos ver el proceso de inicialización autenticación, encriptación y conexión del antes mencionado túnel.

PPP	Interface <l2tp-out1></l2tp-out1>						
Interface PPPoE	General Dial Out S	tatus Traffic	OK	е		Logs	all
+ ▼ - √	Last Link Down Time:		Cancel	/2018 03:11:52	memory	ipsec, info	new ike2 SA (I): 10.0.0.200[4500]-167.99.163.161[4500] spi:01fdbdd8afaf81c6:38075d3765b4feb3
R «->I2tp-out1	Last Link Up Time:	Aug/10/2018 01:16:46	Apply	/2018 03:11:52	memory	ipsec, info	peer authorized: 10.0.0.200[4500]-167.99.163.161[4500] spi:01fdbdd8afaf81c6:38075d3765b4feb3
4	Link Downs:	U	Disable	/2018 00:55:28	memory	system, info, account	user admin logged in from 90:4C:E5:09:0D:66 via winbox
	11-6	00.01.42		/2018 00:56:07	memory	system, info, account	user admin logged in via local
	Uptime:	obo(pos) + hmpo(php256)		/2018 00:58:56	memory	ipsec, info	killing ike2 SA: 10.0.0.200[4500]-167.99.163.161[4500] spi:01fdbdd8afaf81c6:38075d3765b4feb3
	Encouing.	cbc(aes) + hinac(snazbo)	Demous	/2018 00:58:57	memory	ipsec, info	new ike2 SA (I): 10.0.0.200[4500]-167.99.163.161[4500] spir.d5161ef474418240:dd82d82f6158e40f
	MTU:	1450		/2018 00:58:57	memory	ipsec, info	per authorized: 10.0.0.200[4500]-167.99.163.161[4500]
	MRU:	1450	I orch	/2018 01:01:16	memory	ipsec, info	sp::d5161er4/4418240:dd82d82t6158e40f killing ike2 SA: 10.0.0.200[4500]-167.99.163.161[4500] spi:d5161ef474418240:dd82d82f6158e40f
	Local Address:	172.16.3.3		/2018/01:01:16	memory	system, info	ipsec peer changed by admin
	Develo Address	17210.21		/2018 01:01:25	memory	system, info, account	user admin logged out via local
4	Hemote Address:	172.16.3.1		/2018 01:06:17	memory	system, info	device added by admin
•				/2018/01:06:18	memory	l2tp, ppp, info	l2tp-out1: initializing
litem out of b [1 se				/2018/01:06:18	memory	l2tp, ppp, info	l2tp-out1: connecting
				/2018 01:06:22	memory	ipsec, info	initiate new phase 1 (Identity Protection): ◀━━━ 10.0.0.200[500]<=>167.99.163.161[500] ◀━━━
				/2018 01:06:24	memory	ipsec, info	ISAKMP-SA established 10.0.0.200[4500]-167.99.163.161[4500] spi:72178168bb4faaae:51713c24d128f9eb
				/2018 01:06:27	memory	l2tp, ppp, info	l2tp-out1: authenticated 🛛 🔫 🛶 🛶 🛶
				/2018 01:06:27	memory	l2tp, ppp, info	l2tp-out1: connected

2.10



Windows:

Paso 1: Ahora vamos a configurar nuestro cliente Windows 10, para ello nos dirigimos Configuraciones y luego a Red Internet, una vez allí seleccionamos VPN y damos click a Agregar conexión VPN. Ver imagen 2.11.

← Configuración					
ம் Inicio	VPN				
Buscar una configuración P	VPN				
Red e Internet	+ Agregar una conexión VPN				
Æ Estado					
<i>i</i> ∕∕∕₩i-Fi	Opciones avanzadas				
記 Ethernet	Permitir VPN a través de redes de uso medido Activado				
Acceso telefónico	Permitir VPN en itinerancia				
• VPN -	Activado				
r‰ Modo avión					
(l) Zona con cobertura inalámbrica móvil					
🕒 Uso de datos					
Proxy					



Paso 2: Una vez hecho el paso anterior nos saldrá una venta para la configuración de nuestro cliente L2TP/IPsec, Nombre de Conexión: será un nombre de su gusta para identificar su vpn. Nombre de servidor o dirección: aquí pondremos nuestro DDNS o IP publica de nuestro server luego seleccionamos el tipo de VPN, y por ultimo en Clave Previamente compartida: colocamos nuestro **Secret IPsec**, una vez hecho todo esto damos click al botón Guardar. Ver imagen 2.12.

Agregar una conexión VPN		
Proveedor de VPN		
Windows (integrado) \sim		
Nombre de conexión		
Cloud		
Nombre de servidor o dirección		
167.99.163.161		
Tipo de VPN		
L2TP/IPsec con clave previamente compartid. \sim		
Clave previamente compartida		
Tipo de información de inicio de sesión		
Nombre de usuario y contraseña 🛛 🗸 🗸		
Nombre de usuario (opcional)		
	Guardar	Cancelar





Paso 3: Ahora ingresamos nuestro usuario y password para conectarnos a nuestra VPN. Ver imagen 2.13.

9	VPN							
	+ Agregar una conexión VPN							
	Cloud							
	Cor	Seguridad de Windows	×					
		Iniciar sesión Nombre de usuario	-					
	Opciones ava	Contraseña						
	Permitir VPN a tr	Aceptar	Cancelar					
	Activado							
óvil	Permitir VPN en iti	nerancia						

2.13



Paso 4: Una vez completado todos los pasos correctamente, se nos conectara nuestro Cliente L2TP/IPsec tal y como se en la imagen 2.14.



2.14



Laboratorio especial:

Cliente Windows L2TP/IPsec cuando El server Mikrotik está detrás de un NAT.

Paso 1: en esta ocasión les dejare una imagen y un link expedido por Microsoft para solucionar este inconveniente con los clientes L2TP/IPsec Windows.

- 2. Haga clic en Start, señale Todos los programas, haga clic en Accesorios, haga clic en Ejecutar, escriba regedit y luego haga clic en Aceptar. Si aparece el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario en la pantalla y le pide que eleve su token de administrador, haga clic en Continuar.
- 3. Ubique y luego haga clic en la siguiente subclave del registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ PolicyAgent

Nota: También puede aplicar el valor **AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule** DWORD a una computadora cliente VPN basada en Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Para hacer esto, busque y luego haga clic en la siguiente subclave del registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ IPSec

- 4. En el menú Edición , seleccione Nuevo y luego haga clic en Valor DWORD (32 bits) .
- 5. Tipo AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule, y presiona ENTRAR.
- Haga clic con el botón derecho en AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule, y luego haga clic en Modificar.
- 7. En el cuadro Información del valor, escriba uno de los siguientes valores:
 - 0

Un valor de 0 (cero) configura Windows para que no pueda establecer asociaciones de seguridad con los servidores que se encuentran detrás de los dispositivos NAT. Este es el valor predeterminado.

• 1

Un valor de 1 configura Windows para que pueda establecer asociaciones de seguridad con los servidores que se encuentran detrás de los dispositivos NAT.

• 2

Un valor de 2 configura Windows para que pueda establecer asociaciones de seguridad cuando tanto el servidor como la computadora cliente VPN basada en Windows Vista o Windows Server 2008 están detrás de los dispositivos NAT.

Para más información consultar el siguiente link

https://support.microsoft.com/en-us/help/926179/how-to-configure-an-l2tp-ipsecserver-behind-a-nat-t-device-in-windows

Canó Academy 2018 – Curso de VPN con Mikrotik – Todos los derechos reservados